# **SMS Alarmierung**

SMSCreator - SMS Alarmierung	
📰 Datei 🥜 Einstellungen	
SMSCreator - SMS Alarmierung	SMS
SmsText	modernes Kommunizieren
Empfänger Verwalten Empfänger 0	SMS Empfänger Verwalten
Test SMS Senden SMS Senden Status SMS über Kommandozeile / Batch senden 'SMSAlarmieru	ng.exe \b'
Copyright © 2000-2010 Netxp GmbH	Schliessen

# Benutzerhandbuch

## Inhalt

Einst	tellur	ingen	3
1.1	Prox	xy Einstellungen	3
1.2	SMS	SCreator Einstellungen	4
1.3	Emp	pfänger Einstellungen	5
1.3.1	1.	Empfänger erstellen, hinzufügen oder löschen	5
1.3.2	2	Daten des Empfängers ändern	7
1.4	Test	t SMS auslösen bzw. SMSAlarm auslösen	8
1.5	SMS	S Alarmierung nach Ereignis (Feuer, Wasser, Gas)	9
1.6	Log-	-Datei1	0
Kont	takt .		1
	Eins 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1.5 1.6 Kont	Einstellu 1.1 Pro 1.2 SM 1.3 Em 1.3.1 1.3.2 1.4 Tes 1.5 SM 1.6 Log Kontakt	Einstellungen         1.1       Proxy Einstellungen         1.2       SMSCreator Einstellungen         1.3       Empfänger Einstellungen         1.3.1       Empfänger erstellen, hinzufügen oder löschen         1.3.2       Daten des Empfängers ändern         1.4       Test SMS auslösen bzw. SMSAlarm auslösen         1.5       SMS Alarmierung nach Ereignis (Feuer, Wasser, Gas)         1.6       Log-Datei         1       Montakt

## 1 Einstellungen

### 1.1 Proxy Einstellungen

Klicken Sie auf "Einstellungen – Proxy", um nachfolgendes Fenster zu erhalten:

Proxy Einstellungen	
Proxy Einstellun	gen SMS Creator
	modernes Kommunizieren
Server	
Port	0
Benutzer	
Passwort	
	Aktive
	Ok Abbrechen

Abb. Proxy Einstellungen

Bitte geben Sie in den dafür vorgesehenen Felder Ihre Daten ein.

Bitte achten Sie darauf, dass ein Hacken bei "Aktive" gesetzt ist, damit der eingegebene Server und Port auch verwendet wird.

Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie anschließend auf "Ok".

#### Hinweis

Die Angabe eines Proxy-Servers ist **nicht** unbedingt erforderlich. Sollten Ihnen die Daten des Proxy-Servers vorliegen, so können diese dort eingetragen werden.

## 1.2 SMSCreator Einstellungen

Unter Einstellungen "SMSCreator" können Sie Ihre eigenen Einstellungen zu der SMS Alarmierung vornehmen.

SMSCreator Einstellungen	
SMSCreator Einstellungen	odernes Kommunizieren
Benutzername Passwort	
SMS Standardtext	
Absenderkennung	
Die folgenden Alamierungen für 60 S	ekunden ignorieren
SMS Senden Anzahl 1 Wartedauer zwischen den SMS Wiederholungen	60 Sekunden
Ok	Abbrechen

Abb. SMSCreator Einstellungen

Spalte / Feldname	Beschreibung
Benutzername	Bitte geben Sie in diesem Feld Ihre Seriennummer ein. Diese erhalten Sie beim Kauf eines SMS-Kontingents.
Passwort	In diesem Feld geben Sie Ihr Passwort ein. Das Passwort erhalten Sie beim Kauf eines SMS-Kontingents.
SMS Standardtext	Geben Sie hier Ihren SMS-Standardtext ein. Dieser wird bei einer automatischen Alarmauslösung verwendet. Fügen Sie <b>#DATETIME#</b> in Ihrem Standardtext ein, damit in der Alarm-SMS das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zum Zeitpunkt der Alarmauslösung erscheinen.
Absenderkennung	Setzen Sie einen Haken nach dem Feld "Absenderkennung". Anschließend erscheint ein Feld, in dem Sie Ihre Absenderkennung eingeben können. Die Absenderkennung darf aus 11 alphanumerischen Zeichen <b>oder</b> 16 numerischen Zeichen bestehen.
Alarmierungen ignorieren	In dieser Zeile können Sie einstellen, ob Sie unmittelbar nach einer Alarmierung, eine Alarmierung für x Sekunden ignorieren wollen. Mit dieser Einstellung können Sie eine Doppel-Alarmierung vermeiden.

	Setzen Sie in der Zeile vor "Die folgenden Alarmierungen" einen Hacken, und geben Sie eine Sekundenanzahl an. Nach einer Alarmierung wird für x Sekunden eine weitere Alarmierung ignoriert (Der Parameter x kann von Ihnen frei gewählt werden).
SMS Senden Anzahl	Hinterlegen Sie im vorgesehen Feld, wie viel SMS pro Empfänger bei einer Alarmierung versendet werden sollen. Geben Sie in diesem Feld die Anzahl "2" ein, so wird <b>eine</b> Wiederholung der Alarmierung durchgeführt.
Wartedauer	Haben Sie in der Zeile "SMS Senden Anzahl" eine Anzahl > 1 gewählt, so können Sie in der Zeile "Wartedauer zwischen den SMS Wiederholungen" angeben, nach wie vielen Sekunden die SMS Alarmierung wiederholt werden soll. Geben Sie z. B. "60" ein.

Um Ihre Einstellungen zu speichern drücken Sie bitte "Ok".

### 1.3 Empfänger Einstellungen

Unter dem Menüpunkt "Einstellungen – Empfänger" können Sie Ihre Empfänger der Alarm SMS hinterlegen.

### 1.3.1 Empfänger erstellen, hinzufügen oder löschen

Unter Einstellungen "Empfänger" erhalten Sie folgende Ansicht:

Emplanger Einstellung	
Empfänger Einstellung	MSS Creator modernes Kommunizieren
Vorname Name	
Handynummer	
Aktiv	
Hinzufügen Eingabe leeren	
Name Vomame Nummer Max Mustermann +49171123456 Klaus Müller +49160556464	Ja Ja
	-
Löschen	Empfänger 2

Abb. Empfänger Einstellung

Spalte / Feldname	Beschreibung
Vorname	Geben Sie hier den Vornamen des Empfängers ein.
Name	Hier hinterlegen Sie bitte den Namen des Empfängers.
Handynummer	In diesem Feld geben Sie die Handynummer des Empfängers an. Die Handynummer können Sie in einem beliebigen Format eingeben, z. B. +49 1601234567, 0160/1234567, 00491601234567, 491601234567 oder 1601234567 Die internationale Vorwahl für Deutschland wird nach Drücken des Buttons "Hinzufügen" automatisch der Handynummer hinzugefügt.
Aktiv	Setzen Sie vor "Aktiv" einen Hacken. Dies bedeutet, dass der Empfänger "aktiv" ist. Sollte der Empfänger z.B. im Urlaub sein, können Sie den Hacken bei "Aktiv" rausnehmen, damit diese Person bei einem Alarm nicht alarmiert wird.
Hinzufügen	Drücken Sie nach Ihren Eingaben den Button "Hinzufügen", um den Empfänger zu speichern.
Eingabe leeren	Klicken Sie auf "Eingabe leeren", um Ihre Eingabe zu verwerfen.
Löschen	Markieren Sie in der Empfängerliste einen Empfänger und klicken Sie auf "Löschen", um den Empfänger zu löschen.

Um die Empfänger Einstellungen zu speichern, drücken Sie bitte "Ok".

**Hinweis** Wollen Sie eine nicht-deutsche Handynummer hinzufügen, geben Sie unbedingt die internationale Vorwahl für das entsprechende Land ein. Andernfalls wird die internationale Vorwahl für Deutschland hinzugefügt.

Nachdem Sie Ihre Empfänger erfasst haben, wird der Ordner "Config" automatisch erstellt. Der Ordner "Config" enthält alle von Ihnen eingegeben Empfängerdaten.

G ⊙ マ ↓ SMSAlarmierung → Wasser →	<b>- - - - - - - - - -</b>	Wasser durchsuch	nen	٩
Organisieren 🔻 In Bibliothek aufnehmen 👻 Freigeben für 💌	Brennen Neuer	Ordner	•== •	
★ Favoriten Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
📃 Desktop 🥼 Config	22.04.2010 13:59	Dateiordner		
\rm Downloads 🛛 🗖 SMSAlarmierung	20.04.2010 16:31	Anwendung	124	KB
Zuletzt besucht SMSAlarmierung_SMSSEND	22.04.2010 13:29	Textdokument	1	KB

Abb. Datei "Cofing".

## 1.3.2 Daten des Empfängers ändern

Um bereits eingegebene Daten des Empfängers zu ändern, klicken Sie bitte unter Einstellungen auf Empfänger, um nachfolgende Ansicht zu erhalten:

Empfänger Einste	llung	and the second			
Empfänger Ei	instellung		SMS Creator	r n	
Vomame Müller		Name  Klaus			
Handynumn +49160556 Speich	ier 464 iern Eingabe I	Aktiv	*		
Name Klaus Max	Vomame Müller Mustemann	Nummer +49160556464 +49171123456	Aktiv Ja Ja	_	
Löscher	1		Empfänger	2	
		$\subset$	Ok Abbrechen		

Abb. Empfänger Einstellung

Um die Daten des Empfängers zu ändern, führen Sie einen Doppelklick auf den zu ändernden Empfänger aus. Im oberen Bereich des Fensters können Sie die Daten "Vorname, Name, Handynummer, Status Aktiv" ändern.

Nachdem Sie Ihre Eingaben geändert haben, klicken Sie auf den Button "Speichern".

Anschließend drücken Sie auf den Button "Ok", da ansonsten Ihre Einstellungen nicht übernommen werden.

#### 1.4 Test SMS auslösen bzw. SMSAlarm auslösen

In der Hauptansicht erscheint folgendes Bild:

🗞 SMSCreator - SMS Alarmierung				
📰 Datei 🥜 Einstellungen				
SMSCreator - SMS Alarmierung	SMS) Creator modernes Kommunizieren			
SmsText				
#DATETIME# alarm, bitte ins gerätehaus kommen				
Emptanger 2	SMS Empfänger Verwalten			
Test SMS Senden SMS Senden SMS über Kommandozeile / Batch senden 'SMSAlarmierung.exe \b'				
Copyright © 2000-2010 Netxp GmbH	Schliessen			

Im Feld "SmsText" erscheint der von Ihnen hinterlegte Standard-Text. Den Standard-Text können Sie unter Einstellungen "SMSCreator" ändern, lesen Sie hier bei Punkt 1.2 nach.

Unter "Empfänger Verwalten" wird Ihnen die Anzahl der aktiven Empfänger angezeigt.

Mit dem Button "SMS Empfänger Verwalten" wechseln Sie zu den Empfänger-Einstellungen, dort können Sie weitere Empfänger hinzufügen oder ändern, siehe hierzu auch Punkt 1.3.2.

Unter dem Abschnitt "Test SMS Senden" haben Sie die Möglichkeit, eine Test-SMS zu senden. Die Test-SMS wird an alle aktiven Empfänger gesendet. Drücken Sie hierzu den Button "SMS senden".

Nach dem Versenden der Test-SMS wird der Zustellstatus angezeigt:

Test SMS Senden		
SMS Senden Status	- FERTIG VERSENDET	
SMS über Kommandozeile / Batch	senden 'SMSAlarmierung.exe \b'	

Abb. Status nach Versand der Test-SMS

Hier können Sie Informationen zum Versand der TestSMS entnehmen.

©2000-2010 Netxp GmbH – Alle Rechte, sowie Änderungen und Irrtümer vorbehalten Seite 8 von 11 Um die SMS Alarmierung in Ihr System einbauen zu können, kann ein Alarm über die Kommandozeile bzw. den Batch ausgelöst werden.

Der Batchaufruf lautet z. B. C:\SMSAlarmierung\SMSAlarmierung.exe \b

Die Kommandozeile gibt den Pfadnamen an. Wichtig hierbei ist die Endung mit " **\b** ". Mit diesem Batch, bzw. dieser Kommandozeile wird der SMSAlarm ausgelöst.

## 1.5 SMS Alarmierung nach Ereignis (Feuer, Wasser, Gas)

Mit SMS Alarmierung haben Sie auch die Möglichkeit, individuelle Einstellungen (Alarm-Text, Empfänger) für bestimmte Ereignisse zu hinterlegen.

### Beispiel:

Es wird ein Alarm für Gas, Wasser und Feuer hinterlegt. Zu jedem Alarmereignis können Sie die SMS-Alarm-Texte und Empfänger individuell anpassen.

Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

-Erstellen Sie einen neuen Ordner z. B. SMSAlarmierung.

- Fügen Sie dem Ordner beliebige Unterordner zu: z. B. Wasser, Gas, Feuer

Sie erhalten nun folgende Abbildung:

SMS	Alarmierung 🕨	-	• 4	• SMSAlarmieru	ng durchsuchen	-
Organisieren 🔻 🛛 I	n Bibliothek aufnehmen 🔻	Freigeben für 🔻	Brennen Neue	r Ordner	•	(
🔆 Favoriten	Name		Änderungsdatum	Тур	Größe	
📃 Desktop	🍌 Wasser		21.04.2010 12:02	Dateiordner		
🚺 Downloads	퉬 Gas		21.04.2010 12:02	Dateiordner		
📃 Zuletzt besucht	J Feuer		21.04.2010 12:01	Dateiordner		

Abb. Ordnerverzeichnis

Öffnen Sie den Ordner Wasser und fügen Sie die Anwendung "SMSAlarmierung" ein.

Sie erhalten nun folgende Abbildung:

A2 + 👢 🗢 🔾	ASAlarmierung ► Wasser ►		+	♦ Wasser durchsi	uchen
Organisieren 🔻	In Bibliothek aufnehmen 🔻	Freigeben für 🔻	Brennen Neu	ier Ordner	III • 🔟 (
🔆 Favoriten	Name		Änderungsdatum	Тур	Größe
🧮 Desktop	🍌 Config		21.04.2010 12:03	Dateiordner	
Downloads 📃 🖳 Downloads	SMSAlarmierung		20.04.2010 16:31	Anwendung	124 KB

Abb. Unterordner Wasser

Starten Sie die Anwendung SMSAlarmierung, durch einen Doppelklick im Unterordner Wasser auf "SMSAlarmierung".

Hier können Sie Ihre Einstellungen für das Ereignis Wasser hinterlegen. Wie Sie die Einstellungen vornehmen, lesen Sie bei Punkt 1. - 1.3 nach.

Damit die SMSAlarmierung für Wasser ausgeführt wird, geben Sie die Kommandozeile ein: z. B. C:\SMSAlarmierung\Wasser\SMSAlarmierung.exe \b Mit diesem Batch, bzw. dieser Kommandozeile können Sie automatisch einen Alarm auslösen.

Sie können beliebig viele Unterordner erstellen und so Ihre SMSAlarmierung individuell anpassen.

HinweisFügen Sie in den Unterordner Wasser den Ordner "Config" ein, so<br/>werden Ihre bereits erfassten Empfänger miteinfügt.

### 1.6 Log-Datei

Nachdem Sie eine Alarm-SMS versendet haben, erstellt sich in Ihrem Ordner automatisch eine Log-Datei. Die Log-Datei gibt Ihnen Auskunft über den Versand der Alarm-SMS.

Öffnen Sie Ihren Ordner "SMSAlarmierung", damit Sie folgende Abbildung erhalten:

					X
😋 💽 🗢 📕 🕨 SMS	Alarmierung 🕨 Wasser 🕨	<b>▼</b> 4	• Wasser durchsuc	hen	Q
Organisieren 🔻 Ir	n Bibliothek aufnehmen 🔻 🛛 Freigeben für 💌	Brennen Neuer	Ordner	!≡ ▼ 🔳	0
🔶 Favoriten	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
🧾 Desktop	퉬 Config	21.04.2010 12:03	Dateiordner		
🐌 Downloads	SMSAlarmierung	20.04.2010 16:31	Anwendung	124 KB	
🕎 Zuletzt besucht	SMSAlarmierung_SMSSEND	22.04.2010 13:29	Textdokument	1 KB	

Abb. Öffnen der Log-Datei

Klicken Sie nun auf das Textdokument "SMSAlarmierung\_SMSSEND" und öffnen dieses.

Es erscheint nun folgendes Fenster:



Abb. Log-Datei

Die Log-Datei erhält Informationen zu jedem ausgeführten SMS-Alarm. Sie können so sehen, auf welche Parameter das System bei der Ausführung einer Alarm-SMS zugreift. Fehleinstellungen können Sie mithilfe der Log-Datei besser überprüfen.

## 2 Kontakt

Haben Sie weitere Fragen zu SMSAlarmierung, so können Sie gerne Kontakt aufnehmen:

Netxp GmbH Öttinger Straße 11 84307 Eggenfelden





Tel.	08721/ 50 64 8-0
Fax	08721/ 50 64 8-50
Email	<u>info@netxp.de</u>
Web	www.netxp.de